

Parametri di accesso & Configurazioni

Parametri di accesso a Gmail.it

Una volta registrati al servizio ed aver attivato la propria casella @gmail.it è possibile iniziare da subito inviare e ricevere posta elettronica. Il modo più semplice per consultare la propria casella e-mail è quello di accedere alla Webmail di Gmail.it all'indirizzo www.gmail.it/webmail

Per accedere alla Webmail ricorda che è necessario il tuo indirizzo e-mail @gmail.it , da inserire completo, nel campo "Nome Utente" e la tua password da inserire, rispettando maiuscole e minuscole, nel campo "Password". Puoi inoltre selezionare la lingua della Webmail ed anche il tipo di Webmail, Tradizionale (raccomandato nella maggior parte dei casi), Dinamica (una Webmail in stile Web 2.0 e AJAX ma ancora in fase di BETA) e Minimale (per dispositivi mobili come telefoni cellulari e palmari). Una volta impostati questi campi fai click sul pulsante "Entra" per leggere ed inviare i tuoi messaggi e-mail con il tuo nuovo indirizzo @gmail.it

Una volta entrati nella webmail se non ci sono occorre creare le cartelle: Spam e Sent.

Per creare le cartelle vai in: Cartelle/Scegli Azione/Crea. Aggiorni e ricarichi la pagina.

Conviene anche attivare il filtro antiSpam, clicca su filtri/Lista Nera/Sposta i messaggi nella cartella Spam/Salva.

Gmail.it ti offre anche l'accesso via POP3 (IMAP4 ed SMTP Autenticato) per poterti scaricare la tua posta elettronica direttamente sul tuo PC o sul tuo telefono cellulare o palmare. I parametri di accesso sono:

- Server della posta in arrivo POP3: pop.gmail.it
- Server della posta in uscita SMTP: smtp.gmail.it Autenticazione del server necessaria (funziona solo con le caselle Premium)
- Nome Utente: il tuo indirizzo di posta elettronica completo di @gmail.it
- Password: quella che hai scelto in fase di registrazione
- Server SMTP: quello fornito dal tuo provider di connessione ad internet
- Lista dei principali server SMTP Italiani